


Installationsbeschreibung zum Objektaktivierer bis zur Version ATHENA 2008 unter AutoCAD 2004 bis 2006

1. WOZU DIENEN DIE DATEIEN DIESER INSTALLATIONSBESCHREIBUNG?

Die Installation der Dateien (siehe Punkt 2 - INSTALLATIONSHINWEISE) ermöglichen AutoCAD pur (ohne ATHENA), die ATHENA ARX-Objekte (Normteile, Bleche, Dämmungen, Folien usw.) zu erkennen. Somit können Sie mit dem Befehl LISTE von AutoCAD Informationen des jeweiligen Objekt's abfragen. Sie können dann auch mit Objektfang die markanten Punkte der Objekte (z.B Schnitt- und Endpunkte) erfassen. Außerdem sind Sie in der Lage solche Objekte zu kopieren (was mit Proxy's nicht funktioniert). Was Sie allerdings nicht tun können, ist diese Objekte mit Griffen oder den Befehl STRECKEN verändern (was mit ATHENA möglich ist). Abschließend haben Sie die Möglichkeit ARX-Objekte mit dem AutoCAD Befehl URSPRUNG aufzulösen und Sie erhalten "saubere" Objekte (Polylinien etc...).



ARX-Objekte aus ATHENA 2000 ARX, 2000 ADV, 2002, 2004, 2006, 2007 und 2008 jetzt auch in AutoCAD 2004/2005/2006 Pur


Ferner sind Sie mit diesen Dateien in der Lage Daten von ATHENA Objekten an Programme zu übergeben, die mit ATHENA zusammenarbeiten ohne dass ATHENA auf Ihren Rechner installiert sein muss.

2. INSTALLATIONSHINWEISE

Dieser Abschnitt beschreibt wie Sie die nötigen Dateien unter AutoCAD 2004/2005/2006 installieren.

a) Kopieren Sie folgende Dateien in der ZIP-Datei manuell in das SUPPORT-Verzeichnis von AutoCAD (oder in eins der Suchpfad-Verzeichnisse von AutoCAD): Cpl_2008_16_Base.arx, cpl_2006_base.dll, cpl_2006_data.dll und Cpl_2006_Dial.dll

CAD-PLAN GmbH - 10/07 Anhang 1



Dateien in das Support-Verzeichnis von AutoCAD kopieren...

b) Laden Sie nun aus AutoCAD heraus die Datei Cpl_2008_16_Base.arx (z.B. mit dem Befehl APPLOAD). Jetzt k\u00f6nnen Sie ATHENA Zeichnungen mit ARX-Objekten \u00f6ffnen, wobei diese keine Proxys sondern anerkannte Objekte in AutoCAD sind.



Datei Cpl_2008_16_Base.arx aus AutoCAD heraus laden

c) Soll die ARX-Datei nicht jedes Mal beim Start von AutoCAD geladen werden müssen, dann kopieren Sie die Datei acad.rx (in der ZIP-Datei enthalten) in das SUPPORT-Verzeichnis von AutoCAD (oder in eins der Suchpfad-Verzeichnisse von AutoCAD). Ab jetzt wird die Datei Cpl_2008_16_Base.arx automatisch geladen, wenn Sie AutoCAD starten.